

上出来*BEST*X

スタートアップガイド

PEACENET Co.,Ltd.



目次

使用許諾契約書	1
著作権・商標権及び注意事項	3
動作環境	4
上出来 BEST X	4
上出来 BEST X オプション機能など	4
その他の制限事項・注意事項	5
データ環境パス変更について	6
ネットワーク経由でのデータ環境参照について	6
データ環境の共有について	6
製品ライセンス認証について	7
通常版ライセンス	7
上出来 BEST plus	7
通常版/サブスクリプション版共通	8
有料保守会員様向け機能について	9
ピースネットクラブ専用機能について	9
ピースネットクラブ登録証の表示方法	10
インストール	11
上出来 BEST X のインストール	11
エラー1330 でインストールに失敗する場合	14
エラー1935 でインストールに失敗する場合	14
上出来 BEST X の更新	15
Adobe Acrobat Reader DC	16
Microsoft .NET Framework 4.0	16
初回起動時の初期設定	17
上出来 BEST Web 認証の利用を開始する	18
上出来 BEST plus の利用を開始する	20
ご利用の地域を選択し様式をセットアップする	23
利用地域設定	23
様式/管理基準アップデート	24
データフォルダを共有フォルダに切り替える	25
上出来 BEST8 入力履歴の移行	26
アンインストール	27
旧バージョンとの共存に関して	28
旧バージョンからのデータ移行	29
上出来 BEST 8（旧版）によるデータ移行	29
データ移行の手順（工事データの移行）	29

データ移行の手順（各システムのタイトルを移行）	31
制限事項・注意事項.....	32
その他.....	33
トラブルシューティング	33
.NET Framework のエラーが出る場合.....	33
「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合	33
インストール・初期設定後の設定に関して	34
マニュアルをご覧になる際の注意事項.....	34

使用許諾契約書

本製品のインストールを実行した場合、本使用許諾契約書の内容に合意したものととなります。

「上出来 BEST X」を利用するに当たり、株式会社ピースネット（以下、「甲」という）とお客様（以下、「乙」という）の間において、下記の使用条件によりソフトウェア使用許諾契約を締結します。

第1条 定義

1. 【ソフトウェア】とは、本製品に含まれているすべてのプログラムとデータをいう。
2. 【web 認証】とは、製品を利用する為に甲の web サーバーと通信を行い、ライセンスの有効化無効化を行う仕組をいう。
3. 【マニュアル類】とは、本製品に含まれる取扱説明書、その他すべての印刷物および電子化されたユーザマニュアル・ヘルプその他すべてのドキュメント類をいう。
4. 【サーバー】とは、製品認証やアップデートファイル等をダウンロードする為の甲の web サーバーをいう。

第2条 使用条件

乙は、乙が購入したライセンスの範囲で、ソフトウェアを使用することができます。

第3条 禁止事項

1. 乙は、本契約書またはマニュアル類に記載されている場合を除き、甲の承諾なしにソフトウェアの複製物を作成することができません。
2. 乙は、乙が業務上利用する以外で、マニュアル類の複製物を作成、印刷することはできません。
3. 乙は、ソフトウェアまたはソフトウェアの複製物を譲渡、販売、転貸することができません。
4. 乙は、本契約書またはマニュアル類に記載されている場合を除き、プロテクト装置・ソフトウェア及びマニュアル類の二次的著作物を創作、譲渡、販売、転貸することができません。
5. 乙は、ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングをすることができません。
6. 乙は、本製品を甲に無断で複写、複製、加工、解析、乙の業務以外での使用、有償・無償を問わず第三者への譲渡・貸与はできません。
7. 乙は、正常な行為（web サイトの閲覧、認証やアップデートなど）以外で弊社サーバーへ

不正なアクセスを行ってははいけません。

第4条 保証

甲は、乙が製品を購入した日から30日に限り、ソフトウェアまたはマニュアル類にその機能を十分に果たすことができない程度の重大な部類的欠陥が存在する場合、本製品を無料で交換します。それ以外の場合に関しては、保守契約の保障範囲内で行うものとします。

第5条 ライセンス認証とソフトウェアアップデート

1. 乙は、本製品を使用する為に保守ライセンス認証を行うことを同意するものとします。
2. 乙は、認証やアップデート等の通信等にかかる費用に関し、乙の負担で行うことを同意するものとします。
3. 乙は、本製品が認証時やアップデート確認時又はアップデート時に、甲のサーバーに端末情報を送信することを同意するものとします。

第6条 免責

1. 本製品に関わる乙に対する保証は、前条に定める保証範囲とします。
2. 甲は、本製品（ソフトウェアの複製物も含む）の使用の結果、乙または第三者が被った直接または間接のいかなる損害・障害についても責任を負わないものとします。
3. 本製品に含まれる機能が乙の特定目的に適合することを、甲は保障しません。

第7条 契約の発効・解除

1. 本契約は、乙が本製品を受領した日から発行します。
2. 乙が本契約の条項に違反した場合は、本契約は解除されるものとし、乙は本製品を直ちに甲に返還するものとします。なお、この場合、本製品の代金は返還されるものではありません。

以上

禁止事項

- 本製品ソフトウェアプログラムの複製、複写、改変
- 付属マニュアル等関連資料の複製、複写、転載、改変
- 本製品ソフトウェアプログラムの全部または一部の第三者に対する再配布
- 本製品の付与、レンタル、リース行為あるいは中古取引

著作権・商標権及び注意事項

著作権・商標権

Microsoft Windows, Microsoft Office Excel, DirectX, .NET Framework 及び Windows Mobile Device Center などは、米国 Microsoft 社の商標または登録商標です。

Adobe Acrobat, Adobe Reader は Adobe Systems 社の商標または登録商標です。

その他一般に会社名・製品名は各社の登録商標です。

注意事項

各システム操作上の注意事項は、システム毎のヘルプの各項目を参照して下さい。

インストール前の注意点

- ・インストール前には、動作環境をご確認の上、作業を行ってください。
- ・インストール／アンインストールの際は、常駐している(または起動している)プログラムを全て終了させた状態で作業を行って下さい。作業が正常に終了できない場合があります。
※日本語入力 FEP(IME)や Volume Control 等のシステム上のもの、またセキュリティソフトなどは含みません。
- ・インストール時・利用時には必ず管理者権限のあるユーザーで実行してください。
- ・上出来 BEST8 (ver.8xxx) がインストールされている PC での共存が可能です。
- ・インストール先のストレージに十分な空き容量があることを確認してください。
- ・インストール後、エクスプローラ等によるフォルダ／プログラム／データ等の移動は行わないで下さい。プログラムが正常に動作しない、データを正常に表示しない、アンインストールができない等の障害が発生する事があります。

ヘルプマニュアルに記載されている動作環境やプログラムの操作に関する事項は、全てヘルプマニュアル作成時のものです。記載内容に差異がある場合は全てプログラム側の動作が優先されます。

最新の動作環境などに関しては、弊社 Web サイトの動作環境やお知らせ事項をご覧ください。

動作環境

上出来 BEST X

対応 OS	Windows 11（64bit 版） Windows 10（64bit 版：※2025 年 10 月 14 日まで） ※64bit(x64)専用アプリケーションです。
CPU	Intel Core i シリーズ(第 8 世代)相当以上
メモリ	8GB 以上
ディスプレイ	1920×1080 32bit カラー以上
ストレージ	3GB 以上、その他データ分の空き容量が必要
入力装置	キーボード・マウス必須 ※タッチパネルによる操作は動作対象外です。
光学ドライブ	電子納品媒体作成時：書き込み対応ドライブ
プロテクト	上出来 BEST X：Web 認証 サブスクリプション版（上出来 BEST plus）：Web 認証
インターネット接続	上出来 BEST X：常時接続必須 サブスクリプション版（上出来 BEST plus）：常時接続必須

上出来 BEST X オプション機能など

文書管理 及び エクセル出力オプション

必須アプリケーション	Microsoft Office Excel 2024(デスクトップアプリ 64bit・32bit 版) Microsoft365 版 Excel(デスクトップアプリ 64bit・32bit 版)
ファイルバージョン	Excel 97-2003 ブック (*.xls) / Excel ブック (*.xlsx - Excel 2007 以降の形式)
注意事項	1・「ストアアプリ版」はご利用いただけません。 2・Excel ブック (*.xlsx) 形式で保存すると拡張子が 4 文字となるため、 多くの電子納品要領(案)では電子成果品としての利用が出来なくなります。 ※国土交通省 工事完成図書 電子納品等要領 平成 28 年 3 月以降では利用可能です。 3・Office LTSC 版は対応していません。 4・上出来 BEST X / 上出来 BEST8 の共存環境では 32bit 版 office をご利用下さい。

PDF 取り込みオプション

必須アプリケーション	Adobe Acrobat（サブスクリプション デスクトップアプリ 64bit 版 32bit 版） Adobe Acrobat 2020（32bit 版：※2025 年 11 月 30 日まで）
注意事項	上記以外の PDF 作成ソフトや、Adobe Acrobat Reader（Adobe Reader）等の 無償 PDF ビューアでは動作しません。

その他の制限事項・注意事項

製品全般

- 1・利用には管理者権限の PC ユーザーアカウントが必要です。
- 2・Windows11SE・10(Sモード/S)等、
デスクトップアプリを利用できない環境には非対応です。
- 3・ARM 版 Windows には対応していません。
- 4・Virtual PC・Hyper-V・Windows365 クラウド PC 等の仮想環境や、mac での Boot Camp は動作対象外です。
- 5・リモートデスクトップ等で該当 PC を外部から操作する運用方法は動作対象外です。
- 6・OS・各ソフトウェアはメーカーのアナウンスに従い常に最新の状態でご利用ください。
各メーカーによるサポート期間が終了した時点で、弊社製品でも動作対象外となります。

TS-FIELD for WIN を除く製品

- 1・タッチやスタイラスペン等による操作は動作対象外です。

データ環境パス変更について

上出来 BEST X では、データ環境設定によりデータ保存先を簡単に変更することができます。

ネットワーク経由でのデータ環境参照について

データ環境設定での参照先は、ローカルドライブだけではなく、サーバーや NAS（Network Attached Storage）にデータ環境を設定する事も可能です。この場合、上出来 BEST X での**データ環境設定**前に、Windows や LAN のファイル共有設定を行う必要があります。

ネットワーク設定は、PC や LAN の環境構築状態により異なる上、セキュリティリスクの伴う作業です。独自に設定を行えない場合は、手掛けた専門の業者又は設定を行った担当者の方などにご相談下さい。

サーバー・NAS でデータ共有する場合は、Windows OS 搭載のモデルをご利用下さい。Linux 搭載モデルや UNIX ベースの Free NAS 搭載モデルなど、Windows 以外の OS は動作対象外となります。

一般に、ネットワーク経由でのアクセスは、ローカル環境へのアクセスに比べ、データの読み書き速度が大幅に低下します。

変更方法や注意事項は、[上出来 BEST10 台帳管理](#)の**環境設定－データ環境設定**ページ以降をご覧ください。

データ環境の共有について

上記データ環境設定の手順により、NAS 等のデータ環境を複数の PC で参照する場合、同一工事内の同一のタイトルは同時に開いて編集される事が無い様にロックが掛かります。

写真管理理での同一データ参照は動作が異なります。

詳しくは [写真管理 操作ガイド](#) をご覧ください。

製品ライセンス認証について

上出来 BEST X ではインストール台数の制限や起動時の認証ロックはありません。

製品認証がされていない状態でも「入力版」としてデータの入力・編集は可能です。

データの出力（印刷や電子成果品出力、図面保存など）の際に製品認証が必要となります。

製品認証は「**通常版ライセンス**」「**上出来 BEST plus**」の2種類の認証方法が利用できます。

通常版ライセンス

ライセンス ID に登録された製品利用可能です。

『アカウント(認証数)』に応じて使用可能 PC 台数が変わります。

- 一度購入された製品ライセンスに期限はありません。
 - ご購入されたライセンス ID 毎に利用可能なアプリケーションは異なります。
 - 1つのライセンス ID の1『アカウント(認証数)』につき、『1 PC 内 1 PC ユーザーアカウント』での利用になります。
 - 本製品がインストールされている PC が1台の場合でも、利用する PC ユーザーアカウントが複数の場合は『利用する PC ユーザーアカウント数』分の『アカウント(認証数)』が必要になります。
- [上出来 BEST web 認証の利用を開始する](#)

上出来 BEST plus


期限付き使用权を購入するサブスクリプション方式です。

契約には保守料金が含まれます。

- サブスクリプション方式のため、ライセンス有効期限はご購入状態により変わります。
 - 上出来 BESTX 全アプリケーションが利用可能です。
 - 地域専用版（総括表作成・コンクリート熟成管理）の地域外利用は対象外です。
 - 1つのライセンスにつき『1 PC 内 1 PC ユーザーアカウント』での利用になります。
 - 本製品がインストールされている PC が1台の場合でも、利用する PC ユーザーアカウントが複数の場合は『利用する PC ユーザーアカウント数』分のライセンスが必要になります。
 - ピースネットクラブ（有料保守）専用機能が利用可能です。
 - 繁忙期と閑散期の利用差が大きい場合などに向いています。
- 参考：[上出来 BEST plus の利用を開始する](#)

通常版/サブスクリプション版 共通

- 初回及び定期的な製品認証のため**常時インターネット接続が推奨**されます。
- ※一定期間 web 認証が行われない場合、製品認証が解除されます。
- 台帳管理のホームタブにある製品認証レベルが切れていない状態で、
- ネットワークに接続して上出来 BEST X を起動すると自動で認証されます。
- 製品認証レベルが切れている場合は、[上出来 BEST Web 認証](#)または、
- [上出来 BEST plus 認証](#)を行ってください。



有料保守会員様向け機能について

ピースネットクラブ専用機能について


上出来 BEST X ユーザー様向け有料保守会員サービス「ピースネットクラブ」にご加入いただくと、加入期間中、以下の機能がご利用頂けます。

- ピースネットクラブ会員様専用の各システムメニュー内機能
- ピースネットクラブ会員様専用の電子納品要領・電子納品ガイドライン
- ピースネットクラブ会員様専用の各システム様式や管理基準等データ集
- 自動アップデート機能
- その他、保守期間切れ・未加入・未認証時、以下の例の様な警告の表示される機能

ピースネットクラブ専用機能 例



ピースネットクラブ専用機能 警告表示例




ピースネットクラブ登録証の表示方法

現在の保守契約状態の確認の他に、以下の内容が確認・利用可能です。

- ご登録者情報(サポート問い合わせ時の保守 ID・ピースネットクラブサイトパスワード)
- サポート問い合わせ先情報
- 所有製品一覧
- ホームページへのショートカット
- リモートサポートへのショートカット

登録証の表示方法

1. 製品認証（web 認証）がされていることを確認します。
2. 台帳管理ホームタブより、「登録証 サポート情報」をクリックします。



3. web 認証に成功すると、ピースネットクラブ登録証が表示されます。



4. 認証成功後は、ホームタブ枠内に一部情報（登録者名・保守期間・ID・問い合わせ先）が表示されます。



インストール

web サイトより、インストールファイルをダウンロードして、各種セットアップを行います。

※注意

- ・ 上出来 BEST8 のデータフォルダ(PnData/PnData(共有))を、上出来 BEST X 環境に直接ぶら下げるなどは行わないで下さい。
- ・ 上出来 BEST8 のデータを利用する際は、必ず工事バックアップしたものを「新規工事に取り込み」機能を使用し取り込んで下さい。

上出来 BEST X のインストール


上出来 BEST X を新規でインストールします。

1. Web サイトよりインストールファイルをダウンロードします。
2. ダウンロードしたインストールファイルを起動し、新規インストールを行います。

上出来 BEST X のインストール手順

3. ようこそ画面で次へをクリックすると、使用許諾契約が表示されます。

内容を確認の上、使用許諾契約の条項に同意しますを選択し、次へをクリックします。




4. インストール先のフォルダ確認画面が表示されます。

そのまま続行する場合は、**次へ**をクリックします。

インストール先フォルダを変更する場合は、**変更**をクリックします。


※変更する場合、「～¥上出来 BEST X¥」の部分は削除しないよう注意して下さい。



5. セットアップタイプの確認画面が表示されます。


通常は〔完全〕を選択した状態で、**次へ**をクリックします。

インストール項目を選択する場合は、**カスタム**を選択した状態で、**次へ**をクリックします。




(カスタムセットアップ)

サンプルデータが必要無い場合には、上出来 BEST X サンプルデータをクリックし、サブメニューの**この機能を使用できないようにします。**を選択し、**次へ**をクリックします。



6. インストールをクリックすると、ファイルのコピーが開始されます。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、発行元を確認の上で、**はい**をクリックします。



7. 完了しましたら、パソコンを再起動してから上出来 BEST X をご利用下さい。

エラー1330 でインストールに失敗する場合

上出来 BEST X のインストール中、次のエラーにより、インストールが中断される場合があります。

エラー 1330。キャビネットファイル ~.cab のデジタル署名が無効なため、必要なファイルをインストールできません。

キャビネットファイルが壊れている可能性があります。エラー 266 が Winverifytrust によって返されました。

このエラーは、お使いのコンピュータが上出来 BEST X インストーラーのデジタル署名の正当性を確認できない場合に発生します。

出荷時の Windows には必要最小限のルート証明書しか用意されておらず、定期的あるいは必要に応じて Windows Update サイトより自動でルート証明書を更新する仕組みになっています。

ルート証明書の更新のためインターネットに接続していただくか、Microsoft の「ルート証明書の更新プログラム」(KB931125)を適用した上で、再度、上出来 BEST X のインストールを行ってください。

エラー1935 でインストールに失敗する場合

上出来 BEST X のインストール中、次のエラーにより、インストールが中断される場合があります。

エラー 1935。アセンブリコンポーネント {~} のインストール中にエラーが発生しました。
HRESULT:0x80070002.

このエラーは、上出来 BEST X インストーラーが Visual C++や Direct X などのランタイムライブラリを更新できない場合に発生します。

それらのランタイムライブラリが Windows Update によって更新途中である場合、更新プログラムのインストールをすべて完了した上で、再度、上出来 BEST X のインストールを行ってください。

上出来 BEST X の更新

ピースネットクラブの製品認証が切れている、インターネット接続ができない、台帳管理が起動しない等の場合は、web サイトからダウンロードしたプログラムアップデータをダウンロードして、プログラムの更新を行うことができます。

■ 手動アップデートファイルなどのダウンロード

自動アップデート機能が利用できない場合、下記手動アップデート用ファイルをダウンロードして下さい。
更新日・修正履歴は、ページ最下部 [更新情報](#) をご覧下さい。

■ 上出来BEST Xプログラム アップデータ

- ▶ [ダウンロード](#) (約 ??? MB)
- ▶ 構成：上出来BEST X 全クライアントアプリケーション アップデータ
- ▶ [ダウンロードファイルでのプログラム更新方法](#) 

注意事項

このファイルで新規インストールはできません。

通常は上出来 BEST X 台帳管理画面の**プログラムアップデート**で更新を行ってください。

いずれの手順においても、インターネット接続環境がある場合は常に最新版の配布元である Web サーバーのアップデータがダウンロードされます。

すでに最新状態で更新の必要がないファイルはダウンロードしません。

全てのファイルを更新する場合は、**更新済みのデータを再ダウンロードする**にチェックを入れて下さい。

Adobe Acrobat Reader DC

Adobe 社が提供する PDF リーダーです。※PDF を作成する事はできません

上出来 BEST X のマニュアルを閲覧する場合にご利用いただけます。

Adobe Acrobat（製品版）が既にインストールされている場合はインストールしないで下さい。

- 参考：[マニュアルを閲覧になる際の注意事項](#)

Microsoft .NET Framework 4.0

Microsoft 社が提供するライブラリ的一种です。

通常版ライセンスや上出来 BEST plus の web 認証で.NET Framework のエラーが表示された場合のみインストールして下さい。

- 参考：[上出来 BEST plus の利用を開始する](#)

初回起動時の初期設定


上出来 BEST X 本体のインストール完了後、上出来 BEST X の起動を行い以下の設定を行います。

1. 製品認証（web 認証または plus 認証）
2. 利用地域設定を行い、様式・施工管理基準・その他データのインストール
3. 最新版へのプログラムアップデート

- 上出来 BEST X の初回起動時、以下の画面が表示されます。



- **設定完了**をクリックすると、以下の画面が表示されます。



- **設定が完了していません**を選択すると、次回起動時にも初期設定画面が表示されます。

上出来 BEST Web 認証の利用を開始する

インターネット上の認証サーバーに接続し、上出来 BEST Web 認証を行います。

上出来 BEST Web 製品認証の手順

1. ライセンス ID と 20 桁のライセンスキーを入力し、認証をクリックしてください。

上出来X 製品認証 ×

製品認証

新規認証

構成情報

認証履歴

ライセンスID

1234567890

利用者

ライセンスキー

012

–

3456789

–

ABCDEFGH

–

HIJ

☐ プログラム終了時に認証を解除する

認 証

認証解除

保守認証状態

保守情報表示

キャンセル

2. Web 認証に成功すると、ピースネットクラブ登録証が表示されます。

OK をクリックするとサポート登録証を閉じます。

上出来BEST X ピースネットクラブ登録証


ピースネットクラブ登録証

ピースネットクラブ契約状態

ご契約期間中 2027/01 まで

操作サポート、お問い合わせに関しては、
お問い合わせ電話番号より、ピースネットサポートにお問い合わせください。

コンピューター名称 [PC名は表示されています]

ご登録者情報 [氏名は表示されています]

ID:[ID番号720002]

問い合わせ情報

<u>問い合わせ先</u>	ピースネット
<u>電話番号</u>	0120-342-880
<u>メールアドレス</u>	support@peacenet.co.jp
<u>受付時間</u>	9:00~12:00/13:00~18:00 (土日祝祭日を除く)

保守更新手続きをご希望の方は、下記「ホームページをブラウザで開く」ボタンよりお問い合わせ下さい。

→ ピースネットクラブパスワードを表示

→ ホームページをブラウザで開く

→ 所有製品一覧を表示

→ リモートサポートページをブラウザで開く

→ テキスト保存

OK

3. Web 認証・様式ダウンロード等の初期設定が完了したら、OK 設定完了をクリックします。

上出来BEST X 初期設定

→ 上出来BEST Web認証の利用を開始する
インターネットに接続し上出来BEST X web認証を行います

→ 上出来BEST plusの利用を開始する
インターネットに接続し上出来BEST plus web認証を行います

→ ご利用の地域を選択し様式をセットアップする

→ データフォルダを共有フォルダに切り替える
(すべての工事データが他のPCから参照可能になります)

→ 上出来BEST 8 の入力履歴を新しい環境に移行する

→ スタートアップガイドを表示する

OK 設定完了

上出来 BEST plus の利用を開始する

インターネット上の認証サーバーに接続し、上出来 BEST plus の認証を行います。

上出来 BEST plus 製品認証の手順

1. ピースネットクラブのユーザーID（保守 ID）と、ライセンスカードに記載された 16 桁のライセンスキーを入力し、**上出来 BEST plus 製品認証**をクリックしてください。

上出来BEST plus プロダクトID 入力

×

2. インターネットに接続されていることを確認し、**はい**をクリックします。


3. web 認証に成功すると、サポート登録証が表示されます。
OK をクリックするとサポート登録証を閉じます。

認証に失敗する場合は、次の項目を参照して下さい。

- [参考：.NET Framework のエラーが出る場合](#)
- [参考：「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合](#)

4. 台帳管理の再起動を行いますので、**OK** をクリックします。

5. 再起動後、台帳管理ホームタブに**ライセンス認証情報**が表示されるようになります。



オフライン環境では毎日に製品認証レベルが低下し、最終的に認証が解除されます。
オンライン環境で**製品認証**ボタンをクリックすることで、製品認証レベルを回復できます。

6. 初期設定時のご利用の地域を選択し様式をセットアップするに進んで下さい。

■ 参考：[ご利用の地域を選択し様式をセットアップする](#)

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST X 台帳管理 > 「認証・アップデート」タブ > 「上出来 BEST Web 認証」または、「上出来 plus を利用する」を有効にした上で「上出来 plus web 認証」をクリックすることで、同様の操作が可能です。


ご利用の地域を選択し様式をセットアップする

様式・施工管理基準・その他のデータ集をセットアップします。

利用地域設定

利用する地域を設定する事により必要な様式のみを簡単にインストールすることができます。

左側リストから利用したい様式の地域/機関を選択して下さい。



地域/機関の選択が終わりましたら、様式等のインストール方法を選択して下さい。

インターネット経由で最新の様式や管理基準を入手する


インターネット経由で最新版の様式等をダウンロードし、インストールします。

選択後、次項の[様式/管理基準アップデート](#)に進みます。

インストールメディアから様式/管理基準を設定する

Web サイトからダウンロードしたデータ集のアップデートから様式等をインストールします。

アップデートフォルダ内 10revXXXXXXXXX_XXXX (X は日付) フォルダを指定して下さい。



機関/地域の設定を行い、インストールは後で行う

利用地域設定画面を終了します。

後で様式等をインストールする場合は、**様式/管理基準アップデート**を実行して下さい。

様式/管理基準アップデート

各システムで利用する様式をインストール・更新する画面です。
機関や地区毎に分類されているシステムでは、**利用地域設定**で設定した地区が表示されます。

上出来更新データダウンロード

システム	更新データ名称	ステータス
データ集 更新データ		
☐ データ集	データ集 更新データ	最新のデータです
管理基準 更新データ		
☐ 管理基準	管理基準 更新データ	更新してください
ご利用の地域/機関の様式		
☐ CBR試験管理	汎用様式	最新のデータです
☐ CO2排出管理	汎用様式	最新のデータです
☐ アルバム作成	汎用様式	最新のデータです
☐ オーバーレイ管理	汎用様式	最新のデータです
☐ コンクリート品質管理	汎用様式	最新のデータです
☐ プラットフォーム	MASTER	最新のデータです
☐ 下水道縦断管理	汎用様式	最新のデータです
☐ 写真管理	汎用様式	最新のデータです
☐ 出来形管理	地域定義	最新のデータです
☐ 出来形管理	汎用様式	最新のデータです
☐ 出来形管理	管理方式別様式 偏心量	最新のデータです
☐ 出来形管理	管理方式別様式 略図印刷	最新のデータです
☐ 出来形管理	管理方式別様式 総括表	最新のデータです

→ 未使用ソフト のダウンロードチェックを外す

→ 利用地域外の様式をクリーンアップ

OKダウンロード開始

閉じる

ダウンロードステータス

OK ダウンロード開始を実行すると、ダウンロード・更新が実行されます。

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST X 台帳管理 > 「**認証・アップデート**」タブ > 「**利用地域設定**」および「**様式/管理基準アップデート**」をクリックすることで、同様の操作が可能です。

データフォルダを共有フォルダに切り替える

すべての工事データが他の PC から参照可能となります。

初期設定ダイアログを閉じた後も、上出来 BEST X 台帳管理 > 「情報・アプリ設定」タブ > データ環境パスを「～\上出来 BEST X\PnData(共有)」に変更して「**データ環境切り替え**」を実行することで、同様の操作が可能です。

上出来 BEST8 入力履歴の移行

上出来 BEST 8 の各システムの入力履歴を上出来 BEST X に移行します。

※上出来 BEST X の入力済履歴を削除しますのでご注意ください。

※工事データや各システムのデータは移行の対象にはなりません。

データを移行するためには上出来 BEST8 にて工事データのバックアップ・各システムのバックアップと、上出来 BEST X への取り込みを行ってください。

詳しくは[旧バージョンからのデータ移行](#)をご覧ください。

上出来Best 8 入力履歴の移行

移行元フォルダ選択

D:\上出来BEST8

移行元選択

※注意：入力履歴の移行を行うと、上出来BestXで入力した履歴は削除されます。

☒ 全て選択

名称
☒ プラットフォーム
☒ 写真管理
☒ Best CAD
☒ 文書管理
☒ 土木測量
☒ 展開図作成
☒ 下水道縦断管理
☒ オーバーレイ管理
☒ 数量計算
☒ 出来形管理

移行状況(ESCキーで中断)

移行開始

終了

アンインストール

コンピュータから上出来 BEST X を削除します。

Windows の**プログラムと機能**の一覧から上出来 BEST X のアンインストールを実行することが出来ます。



アンインストール完了後も、ユーザー作成データや各種設定データ、ダウンロードデータなどは削除されずに元の場所に残ります。完全に削除したい場合、上出来 BEST X のインストール先フォルダを直接エクスプローラ上で削除してください。

旧バージョンとの共存に関して

上出来 BEST X は、上出来 BEST 8（旧版/ver8xxx）と、一部のケースを除き共存する事が可能です。

- ・ 上出来 BEST X ではハードウェアプロテクトを使用しないため、上出来 BEST 8 で使用しているプロテクタで認証することができません。

クライアントアプリ（上出来 BEST 本体）とサーバーアプリ（サーバー監視）の、同一 PC へのインストール互換は以下の通りです。

クライアントアプリ サーバーアプリ	上出来 BEST 8 （旧版/ver8xxx）	上出来 BEST X
上出来 BEST 8 サーバー監視 （旧版/ver8xxx）	○	× ※共存できません

旧バージョンからのデータ移行

上出来 BEST X では、**上出来 BEST8（旧版）** からデータを移行することが出来ます。

工事データもしくは、各システムでバックアップを行い、上出来 BEST X に取込むことが出来ます。

※注意

上出来 BEST8 の工事データ（PnData/PnData（共有））を参照・共有することができません。

また、上出来 BEST 8 で作成した電子納品データで、一部古い基準は上出来 BESTX で使用できません。
該当工事は上出来 BEST 8 でご利用していただくか、上出来 BEST 8 で電子納品出力後上出来 BESTX で取り込んでください。

（維持修繕業務・下水道事業団 H24 等）

ただし、年度の違いにより、電子納品取込をしても一部反映されない項目がありますので、
該当項目は入力しなおしが必要になります。

例）下水道事業団 H24 で電子納品出力し、下水道事業団 H30 で電子納品取込を行うと、
工事情報の受注者名、受注者コードが反映されません。

上出来 BEST 8（旧版）によるデータ移行

データ移行の手順（工事データの移行）

1. 上出来 BEST8 にて、工事データのバックアップを行います。
2. 選択工事バックアップをクリックすると、工事一覧にチェックボックスが表示されますので、対象工事にチェックを入れてバックアップを行います。




3.


データ移行の手順（各システムのタイトルを移行）

1. 上出来 BEST8 にて、各システムでタイトルのバックアップを行います。



（以下手順は出来形管理システムを参考にしてしています。）



2. 該当するタイトルにチェックを入れてバックアップを行います。



3. 上出来 BEST X にて、各システムのバックアップデータを取り込みます。



4. 取り込み完了後に、タイトルが追加されたことを確認してください。

制限事項・注意事項

旧バージョンから移行可能/不可能なデータは次の通りです。

移行できるデータ

- 各システムの工事データおよびタイトルデータ
(上出来 BEST8 の PnData・PnData (共有) フォルダを、上出来 BEST X 環境に直接ぶら下げるなどは行わないで下さい。)
- 各システムの入力データ
- 各システムの入力履歴
- 各システムの詳細設定
- 各種マスター
- 工種作成・積算連動情報
- 展開図作成システム及び写真管理システムで作成したユーザー様式
- ユーザー追加パターン

移行できないデータ

- インストールデータ (様式、施工管理基準、文例集、パターン集)
- 様式に関するデータ (各システムの様式選択状態)
- 展開図作成システム及び写真管理システム以外で作成されたユーザー様式
- 各システムのウィンドウ状態
- プロテクタ及びピースネットクラブの認証情報
- その他、上出来 BEST X に同一の機能・システムが無いもの
- (書類作成・施工計画書作成・現場日報管理・アルバム作成)

その他

トラブルシューティング

web 認証実行時、環境によっては次のようなエラーが発生する場合があります。

.NET Framework のエラーが出る場合

該当のパソコンに.NET Framework 4 が正常にインストールされていない可能性があります。

以下の Microsoft サイトからダウンロードからインストールを行って下さい。

既に.NET Framework 4 がインストールされている旨のメッセージが出た場合は、

「修復インストール」を選択して下さい。

Microsoft .NET Framework 4 (スタンドアロンのインストーラー) :

<https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=17718>

参考 : [インストール > オプション](#)

「サーバーに接続できません」のエラーが出る場合

以下の点をご確認下さい。

1. インターネットに正常に接続可能な状態か？

Google や Yahoo!等の一般的な Web サイトに正常に繋がるかをご確認下さい。

2. セキュリティソフトやファイアウォール、UTM にブロックされていないか？

セキュリティソフト等のログに以下のものが登録されていないかご確認下さい。

セキュリティソフト等に以下の通信をホワイトリスト登録して再度お試し下さい。

peacenet.co.jp (80/443 番ポート)

www.peacenet.co.jp (80/443 番ポート)

Pn10Ledger.exe

Pn10Update.exe

Pn10WebAuth.exe

3. 他のインターネット回線を利用して認証できるか？

インストール・初期設定後の設定に関して

インストール・初期設定後の設定に関しては、[上出来 BEST 10 台帳管理](#)をご覧ください。

マニュアルをご覧になる際の注意事項

製品版 Adobe Acrobat や、無償版の Adobe Acrobat Reader、その他、PDF ソフトウェアをご利用下さい。

Adobe Acrobat Reader DC ダウンロード：

<https://get.adobe.com/jp/reader/>

Adobe Acrobat と Adobe Acrobat Reader (Adobe Reader) を同一 PC にインストールすると、PDF 取込みオプションやプラットフォームの PDF 変換機能に影響が出ますので注意して下さい。

～MEMO～

[illegible]

～MEMO～

[illegible]

上出来 BEST X スタートアップガイド

2025 年 6 月 26 日版

株式会社ピースネット

岩手県大船渡市大船渡町赤沢 12-17

<https://www.peacenet.co.jp/>